

棚POWER[®] 2015 新機能紹介 第3弾～什器編集機能の追加～


棚の中央配置機能の追加

- 今まで** 棚板をピラミッド状に寄せたラウンド什器を作る際に、まず棚開始位置と棚幅に値(サイズ)を入力して設定する必要がありました。
- Ver5.00では** 什器配置の[詳細設定]ボタンの中に「中央配置」ボタンがつけました。棚幅を決めてクリックするだけで自動的に棚板を中央に配置することができます。




什器のイメージ例

今までの設定方法




最新バージョンでは




棚追加や削除が詳細設定画面で可能に

- 今まで** 什器配置の[詳細設定]時に棚の追加や削除を行う場合は、一度什器の詳細設定画面を閉じてから追加や削除の操作をしなければならませんでした。
- Ver5.00では** 什器配置の[詳細設定]に[追加][複写][削除]ボタンが付き、画面内でできるようになりました。

今までの設定方法



最新バージョンでは




棚厚とピッチ間隔を1mmに設定可能に

※ピッチ間隔：棚高の位置を変更する間隔値のこと

- 今まで** ピッチ間隔の最小値が「10mm」だったことで、ピッチ間隔と棚高と棚厚の間隔が合わない場合はエラーが表示されました。そのため什器を再現することに限界がありました。(エラーが出ると棚高や棚厚を修正する必要がありました。)



- Ver5.00では** ピッチ間隔の最小値が「1mm」まで設定可能になりました。そのため、ピッチ間隔が10mmより小さい棚も再現できるようになりました。同様に、棚厚も「1mm」に設定できます。




- ポイント!** 例えば、ピッチ間隔が「10mm」で棚高が「1165mm」のように10mm間隔でない場合、エラーが発生します。

リテールテックJAPAN2016に出展します!!

今年も3/8(火)～3/11(金)までの間に東京ビッグサイトにて行われる「リテールテックJAPAN2016」に出展いたします。当社サービスのブランドコンセプト「LINK Smart」に根差した最適な流通SCMのご支援を行ってまいります。棚POWER事業室からは最新の店POWER、棚POWER、その他関連製品をご紹介します。昨年ご好評いただいたため、今年はブースを拡大して皆様のお越しをお待ちしております。

日時 3月8日(火)～11日(金) 午前10時～午後5時
(最終日のみ午後4時30分)

場所 「東京ビッグサイト」東1・2ホール



棚POWER 操作テキストを公開しました

棚POWER事業室専用サイト上でご紹介している棚POWERの操作テキストに新たに「帳票作成編」と「一括編集・応用編」を公開いたしました。「帳票作成編」では棚POWERで作成できる帳票全般の作成手順をご紹介します。「一括編集・応用編」では複数の棚割モデルを一括で編集する方法や集計した結果の出力方法などの機能を画面付きで分かりやすくご紹介しております。詳しくは棚POWER事業室専用サイトにてご確認ください。

サイトトップ→ユーザーサポート→操作テキスト

URL <http://www.tanapower.com/user/text.htm>

サポートセンターをご利用ください

受付時間 10:00 ~ 12:00
13:00 ~ 17:00



TEL 0120-987-571



FAX 06-6821-2572



MAIL tp-support@cyber-l.co.jp

よくあるご質問コーナー



Q.

サーバー運用をしています。複数の人が使用するため、間違った情報をサーバーにアップロードして、サーバー上の商品情報や商品画像などのデータを書き換えてしまう恐れがあります。アップロードする人を限定することはできますか？



A.


Ver5.00からは、棚POWER管理者であればアップロード用のパスワードを設定することでアップロードを制限することができます。しかし、パスワードを設定するとアップロード時には必ずパスワードを入力することになるので注意が必要です。

設定手順

1. [棚POWER ボタン]→[環境設定]→[基本設定(1)]より利用環境をサーバーに切り替えます。
2. [棚POWER ボタン]→[アップロードパスワード設定]を選択します。
3. パスワードを設定します。(初回設定時)
4. [設定]をクリックします。

※初回設定

- ・「アップロードパスワード設定」の「現在のパスワード」欄は空白のままにします。
- ・「新しいパスワード」欄に、使用するパスワードを入力します。
- ・「パスワードの確認入力」欄に、同じパスワードを入力します。



参考

- ・パスワードには「英数半角」のみ1～10桁まで設定できます。
- ・大文字・小文字も判断します。
- ・パスワードを設定すると、どのパソコンからでもアップロード実行時に「パスワード設定」画面が表示されます。



Q.

以前作った棚割モデルをもとにして、次回の棚割モデルを作成しようと思います。商品の一括入換や一括削除をした際にどの商品に変更が加わったか分からないことがあります。処理結果をわかりやすく見る方法はありませんか？





A.

Ver5.00では、一括処理をした際に処理結果のログ情報を表示するようになりました。これによりモデル内でどの商品が削除・変更になったかを分かりやすく確認できるようになりました。

設定手順（商品一括入換の場合）

1. [棚割操作]→[一括編集]→[商品一括入換]を選択します。
2. [棚割モデル選択] ボタンより対象の棚割モデルを選択します。
3. 共通商品コード(削除)と共通商品コード(挿入)にそれぞれJANコードを入力します。
4. 商品一括入換を[実行]します。
5. ログ情報より変更になったすべての商品の処理結果を確認できます。



棚POWER事業室専用サイトでもよくあるご質問を公開しています。操作中にエラーが出た場合や不明点があればご活用ください。

棚POWER® Q&A

<http://faq.tanapower.com/>

棚POWER事業室専用サイトトップ >> ユーザーサポート >> Q&A (よくあるご質問)

棚POWERをご契約いただいている正規ユーザー様のみ、棚POWER事業室専用WEBサイトにて「棚POWERインフォメーション」のPDFを閲覧・ダウンロードしていただけます。

正規ユーザー様のみに、閲覧に必要なユーザーIDとパスワードをお伝えしています。

棚割シーズン到来！

寒さが日に日に増すばかりの今日この頃ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。いよいよ春夏の新商品発表や大幅な棚替に伴い棚割シーズン真っ只中ではないかと思えます。サポートセンター一同、皆様のお役にたてるよう努めてまいりますので、サポートセンターをご活用ください。